

# Habilitar impresión térmica desde Fácil POS Web

## Instalación de servicio de impresión

### Windows 64 bits





1. Descargar desde [https://grupoarinet-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/kfonseca\\_grupo-ari\\_net/EVa5XrWUD5ZljnzbHQ9LoVIBcjC9u6gnSIPxt5B7HGQCzw?e=w6F9KP](https://grupoarinet-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/kfonseca_grupo-ari_net/EVa5XrWUD5ZljnzbHQ9LoVIBcjC9u6gnSIPxt5B7HGQCzw?e=w6F9KP)
2. Instalar

### Windows 32 bits




1. Descargar desde: [https://grupoarinet-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/kfonseca\\_grupo-ari\\_net/EWH37sBE1IJFkvPUGnZoBQUBY-SXgUMqT21pX3kE9vHm6w?e=o7LWeJ](https://grupoarinet-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/kfonseca_grupo-ari_net/EWH37sBE1IJFkvPUGnZoBQUBY-SXgUMqT21pX3kE9vHm6w?e=o7LWeJ)
2. Instalar

## Configuración de impresora

# Preparación en Windows

1. Buscar la opción de impresoras y escáneres  

2. Seleccionar de la lista de impresoras la impresora a utilizar e ir a propiedades de impresora  

3. Ir a la opción Uso compartido  

4. Marcar el check de compartir impresora  


## Configuración en el POS

1. Ir al menu del usuario en el POS  

2. Click en la opción "Impresora"  

3. Presionar habilitar impresora térmica y seleccionar la impresora que se compartió en el paso uno en el listado  

4. Guardar la configuración

## Opciones adicionales

- Imprimir logo: añadir logo en las facturas, opcional ya que no todas las impresoras lo soportan
- Longitud de linea: cantidad de caracteres que caben en una línea
- Ancho efectivo de impresión: ancho que se usa para calcular el tamaño del QR y las imágenes

---

Revisión #2

Creado 1 marzo 2024 21:56:46 por Admin

Actualizado 1 marzo 2024 21:58:00 por Admin